



## Blod i avföring, Feces-Hb

### Förberedelser

Normalt tas sammanlagt 3 prover från 3 olika dagar, men ibland ordinerar färre prover. Det är viktigt att provtagning inte sker under menstruation, vid blödande hemorrojder eller blod i urinen.




Följande behövs:

- 1 – 3 st BoS-etiketter (med 3 olika RID-nummer och 3 olika provtagningstider).
- 1 - 3 st specifika provtagningsburkar art.nr 44986.
- Rena engångskärl för uppsamling av feces.



### Gör så här när patienten lämnat avföring

1. Märk provtagningsburk 1 med BoS-etikett.
2. **Bild 1** - Öppna provtagningsburken, som innehåller vätska. Ta avföringsprov med provtagningspinnen som sitter i locket. Stick ned och rotera pinnen på olika ställen i avföringen tills ändens båda fåror är fyllda. Avlägsna överskott genom att försiktigt torka av pinnen med toalettpapper.
3. **Bild 2** - Rätt mängd avföringsprov är den som ryms i de båda fårorna i pinnens ände. Skruva på locket så att det sluter tätt.
4. **Bild 3** - Skaka burken tills avföringen har lösts upp i vätskan.
5. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic. Alternativt medsänd provtagningshuvudet med korrekt provtagningstid när provet skickas till laboratoriet.
6. Dag 2 gör likadant med den andra burken och dag 3 den tredje burken.
7. Lämna in provtagningsburkarna till laboratoriet snarast, dock senast inom 6 dagar efter den första provtagningen. Provtagningsburkar med avföring förvaras i kylskåp (rekommenderas) eller rumstemperatur.



3

OBS! Vätskan i provtagningsburken får inte hällas ut och inte heller spädas om den skulle ha spillts ut. Ta en ny provtagningsburk om det blir fel.