



Provtagning för Chlamydia trachomatis + Gonokock DNA - Information till vårdenhet

Förberedelser

Indikation:

Misstanke om infektion med Chlamydia trachomatis eller Neisseria gonorrhoeae.


Provtagningsätt:

Vid misstanke om genital infektion ska person med penis ta **urinprov**. Urinprov ska **inte** väljas för personer med slida om **vaginalprov** kan genomföras.

Provtagningsmaterial:

Provtagningsset Klamydia och gonokocker, pinne och pipett med transportrör, artikelnummer [59746](#)
Pipett används till urinprov (för person med penis).

Abbott använder ett enda kit, dvs samma för penis och slida.



Pappersmugg 12 cL, artikelnummer [59860](#), rekommenderas för att samla upp urinen.

Provtagningspinne används till prov från vagina, cervix, rektum, svalg och öga.

Vid rikligt med mucus används separat vaginaltork innan provtagning, artikelnummer [50305](#).



Vid prov från urethra och öga på små barn rekommenderas provtagningspinne med artikelnummer [61174](#) tillsammans med röret i provtagningsset 59746.

Bra att veta:

Provtagning bör ske tidigast 10 dagar efter smittotillfället. Chlamydia trachomatis är en intracellulär bakterie och därför är det viktigt att man får med sig epitelceller vid provtagningen.

Gör så här:

Urinprov:

1. Patienten ska inte ha kastat vatten på **minst en timme**.
2. Gör en markering ca 1 cm upp på pappersmuggen.
3. Be patienten kissa den **första skvätten** urin upp till strecket på muggen.
4. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
5. Sug upp urin med medföljande pipett och överför till provröret innehållande vätska. Fyll röret med urin upp till nivån för "fönstret".
6. Skruva på locket ordentligt.
7. Vänd upp och ner på röret 5 gånger.
8. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Vaginalprov:

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. För upp medföljande provtagningspinne några centimeter i slidan och rotera pinnen 3 varv mot slidväggen.
3. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
4. Skruva på locket ordentligt.
5. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.



Cervixprov:

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Ta bort överflödigt sekret runt cervixöppningen med den separata vaginaltorken.
3. Använd den ena av pinnarna i provtagningssetet för att ta provet. För in pinnen i cervixkanalen och rotera pinnen åt samma håll 5 varv.
4. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
5. Skruva på locket ordentligt.
6. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Ögonprov:

1. Provet ska tas före eventuell färgning med fluorescein/bedövning.
2. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
3. Torka bort eventuell pus i ögat.
4. Använd pinnen i provtagningskitet eller på små barn flockad provtagningspinne, artikelnummer [61174](#)
5. Stryk pinnen mot konjunktiva både upptill och nertill.
6. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
7. Skruva på locket ordentligt.
8. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Urethraprov:

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Torka bort eventuell flytning eller var. Patienten ska inte ha kastat vatten på **minst en timme**.
3. Använd flockad provtagningspinne, artikelnummer [61174](#). Om den inte är tillgänglig kan pinnen i provtagningskitet användas.



4. För in pinnen i urethra 2 - 4 cm på personer med penis och 2 cm på personer med slida. Roterar pinnen ½ - 1 varv.
5. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
6. Skruva på locket ordentligt.
7. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Rektumprov:

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Prov tas med fördel via proktoskop.
3. Torka eventuellt bort sekret.
4. Skrapa medföljande provtagningspinne mot rektalslemhinnan.
5. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
6. Skruva på locket ordentligt.
7. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Svalgprov:

1. Ta ut provröret ur förpackningen och märk det med namn, personnummer och provtagningsdatum.
2. Skrapa med en av de medföljande provtagningspinnarna mot tonsillerna och bakre svalgväggen.
3. För ner pinnen i provröret innehållande vätska och bryt av den vid brytskåran.
4. Skruva på locket ordentligt.
5. Förvara provet i kylskåps- eller rumstemperatur i avvaktan på transport till laboratoriet.

Kontaktperson

Lovisa Ivarsson
Specialistläkare
018 611 91 54