



Provtagning för screening av resistenta bakterier - Information till vårdenhet

Screening av:

VRE (vancomycinresistenta enterokocker)

MRSA (multiresistenta Staphylococcus aureus)

MRG (multiresistenta gramnegativa bakterier)

Förberedelser

BoS-etikett/etiketter

VRE och MRSA:

eSwab flytande för bakterier, pinne med flockad top, artikelnummer [48245](#)

MRG:

Provtagningsset för bakterieodling, svart propp, artikelnummer [61265](#)

Samt rent engångskärl för uppsamling av feces.

URIN:

Vakuumbör för urin, beige propp, artikelnummer [61324](#)

För mer detaljerad information se:

[Screening för resistenta bakterier, lungtuberkulos och svampar](#) (DocPlus)

[Provtagningsanvisning VRE](#)

[Provtagningsanvisning MRSA](#)

[Provtagningsanvisning MRG](#)



VRE - eSwab-rör 48245

1. Ta ett provtagningsset (pinne och transportrör) och öppna förpackningen.
2. Märk provtagningsröret med BoS-etikett.

Feces:

Vrid runt pinnen i avföringen alternativt för in pinnen i anus och rotera den (det ska finnas synlig feces på pinnen). Stoppa ner pinnen i (eSwab) röret, bryt av pinnen vid skåran och skruva på locket.

1. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt provtagningstid när provet skickas till laboratoriet.
2. Provet/proven ska förvaras i kyla. Lämna in provtagningspinnarna/vakuumsröret till laboratoriet snarast.



MRSA – eSwab-rör 48245

3. Ta ett provtagningsset (pinne och transportrör) och öppna förpackningen.
4. Märk provtagningsröret med BoS-etikett.

Obligatoriska

Näsa:

Rotera pinnen i näsöppningen. Stoppa ner pinnen i (eSwab) röret, bryt av pinnen vid skåran och skruva på locket.

Svalg:

Rotera pinnen mot tonsillerna. Stoppa ner pinnen i (eSwab) röret, bryt av pinnen vid skåran och skruva på locket.

Perineum:

Rotera pinnen mot perineum. Stoppa ner pinnen i (eSwab) röret, bryt av pinnen vid skåran och skruva på locket.

Samt i förekommande fall

Hudskada, ex sår:

Ta prov på samma sätt som vid en normal sårodling (om patienten har flera sår, odla från 1 upp till 3 sår).

Urin:

Tas från KAD eller suprapubiskateter.

5. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt. provtagningstid när provet skickas till laboratoriet.
6. Provet/proven ska förvaras i kyla. Lämna in provtagningspinnarna/vakuumsröret till laboratoriet snarast, dock senast inom 2 dagar efter provet tagits.



MRG – kolad pinne, svart propp 61265

1. Märk provtagningspinnarna/vakuumsröret med BoS-etikett.
2. Ta ett provtagningsset (bomullspinne och transportrör) och riv isär förpackningen vid pilen.
3. Bryt av den vita proppen från röret och kasta proppen.

Obligatoriska

Feces:

Vrid runt bomullspinnen i avföringen alternativt för in pinnen i anus och rotera den (det ska finnas synlig feces på pinnen). Stoppa ner pinnen i gelen och tryck på den svarta hatten ordentligt.

Svalgsekret:

Provtagningspinnen roteras mot tonsillerna. Stoppa ner pinnen i gelen och tryck på den svarta hatten ordentligt.

Samt i förekommande fall

Sår:

Ta prov på samma sätt som vid en normal sårodling (om patienten har flera sår, odla från 1 upp till 3 sår).

Urin:

Tas från KAD eller suprapubiskateter.

4. Ange korrekt provtagningstid (datum och klockslag) i Cosmic alt. medsänd provtagningshuvudet med korrekt. provtagningstid när provet skickas till laboratoriet.
5. Provet/proven ska förvaras i kyla. Lämna in provtagningspinnarna/vakuumsröret till laboratoriet snarast, dock senast inom 2 dagar efter provet tagits.